

SZTE Egyetemi Könyvtár - Eduroam wifi használata Symbian telefonnal

Első lépésként a telefonra le kell tölteni a csatlakozáshoz szükséges tanúsítványt, enélkül a csatlakozás nem fog sikerülni. Ez történhet telefonról böngészővel előre (másik wifi használata, 3G kapcsolat), vagy számítógépen és onnan átmásolni a telefonra kábel vagy bluetooth segítségével.


A tanúsítványokat az alábbi címen lehet elérni: <http://www.cacert.org/index.php?id=3> (vagy a <http://cacert.org> címről a Root Certificate menüpontra kattintva).

Innen az alábbi 2 fájlt kell letölteni:

Root Certificate (DER Format) és Intermediate Certificate (DER Format).



Ha a DER fájlok a telefonon vannak, akkor a fájlkezelőben meg kell őket keresni, és "elindítani" azokat. A telefon meg fogja kérdezni, hogy mit tegyen a tanúsítványokkal - el kell menteni őket. **Mindkettőt, a sorrend mindegy.**



Ha a tanúsítványok megvannak, akkor a telefon beállítások menüjében a Kapcsolatok menüpontot kell kiválasztani...

... azon belül a Célok menüt...



...majd Internet.



Itt ha már lenne esetleg Eduroam, akkor azt célszerű kitörölni és újra felvenni, az alábbiak szerint:

Ki kell választani az Opciók (bal alsó menü) / Új hozzáférési pontot. A telefon automatikusan ellenőrzi az elérhető kapcsolatokat, a WLAN menüt kell majd választani, ha megkérdezi, azon belül természetesen az eduroam-ot. Az oldalon meg fog jelenni ezután az eduroam menüpont...

... amin az Opciókból a Szerkesztés menüt kell kiválasztani.



A képen látható módon kell a beállításokat elvégezni.

Legfontosabbak ezek közül:

WLAN hálózatmód: Infrastruktúra

WLAN biztonságmód: WPA/WPA2



Majd a WLAN biztonsági beállításokat kell kiválasztani (dupla click)...



... a megjelenő oldalon pedig kiválasztani a WPA/WPA2 alatti menüből az EAP-ot, aztán az EAP modul beállításai következnek.



Itt a listából ki kell pipálni az EAP-PEAP sort, majd ha ez megtörtént, akkor dupla kattintás ugyanezen a soron, és egy újabb képernyő következik...



Személyes tanúsítvány **nem kell**, hitelesítő azonban igen, ezt kiválasztva a következő kép fogad...



... ahol a telefon által ismert tanúsítványok listájából ki kell választani a DigiCert Assured ID Root CA kezdetű sort. **Ez a tanúsítvány csak akkor fog a listában szerepelni, ha a leírás elején említett módon a tanúsítvány a telefonba került!**



Visszatértünk az előző oldalra.


Használt felhasználónév: Felhasználói

Felhasználónév: az eduroam által használatos
DIÁKIGAZOLVÁNYSZAM@bibl.u-szeged.hu


Használt tartomány: Felhasználói

Tartomány: üresen kell hagyni.

Ha mindez kész, akkor a képernyő jobb felső sarkában látható jobbra mutató nyíllal lapozni kell egyet...



... ahol a listából ki kell választani az EAP-MSCHAPv2-t, és ezen duplackickelni...



... ahol a beállítás utolsó oldalaként meg kell adni felhasználónévnek még egyszer a fenti azonosítót, jelszókérésre a Nem-et választani, majd Jelszónak az eduroam jelszót beírni, ami alapértelmezett esetben 29-MAY-89 formátumban a születési dátum.

