



PROXYBEÁLLÍTÁS E-FORRÁSAINK TÁVOLI ELÉRÉSÉHEZ

ANDROID operációs rendszeren (*mobil, tablet, egyéb*)

Nyissuk meg eszközünkön az általános **'Beállítások'**-at, majd válasszuk a **Wi-Fi** beállítási opciókat!




Nyissuk meg csatlakoztatott vezeték nélküli hálózati kapcsolatunk opcióit!

Ezt a legtöbb esetben vagy egy *jobbra mutató nyíllal* (mint a képen), vagy a kapcsolat nevét hosszan nyomva tudjuk megnyitni.

A **'hálózat részletei'** oldal alján keressük meg a **'PROXY'** menüpontot!

Válasszuk az alapértelmezett **'Nincs'** helyett a **'Kézi'** beállítást!



Mégse eduroam hálózat részletei **OK**

PROXY

Kézi >

Proxy gazdagépnév: proxy.bibl.u-szeged.hu

Proxy portja: 3128

Megkerülési proxy ehhez: pelda.com,szgepem.test.co...

Hálózat módosítása

Hálózat elfelejtése

A 'Proxy gazdagépnév': **proxy.bibl.u-szeged.hu**
 A 'Proxy port': **3128**

Ha kész, az **OK**-val tudjuk elmenteni a beállításokat.

Egy böngésző alkalmazásban nyissuk meg a könyvtár weboldalát: www.ek.szte.hu

A felugró '**Bejelentkezés**' ablakban adjuk meg felhasználónevünk és a hozzá tartozó jelszót!

Bejelentkezés

A(z) http://proxy.bibl.u-szeged.hu:3128 proxy felhasználónevet és jelszót kér. A webhellyel való kapcsolata nem privát
 Felhasználónév


123456789

Jelszó

.....

Mégse Bejelentkezés

A felhasználónév diákigazolványunk kártyaszáma vagy olvasójegyünk száma.



A jelszó alapértelmezetten születési dátumunk a következő formában: NN-~~HHH~~-~~ÉÉ~~ a hónap angol formájában. Fontos, hogy pontosan ebben a formában írjuk be, figyeljünk a nagybetűkre és a kötőjelekre is!

PÉLDA:
1994. szeptember 4.
→ 04-SEP-94

Az online katalógushoz használatos jelszavunk megegyezik ezzel, ezért ha ott korábban cseréltük, itt is a megváltoztatott egyéni jelszót kell beírni.

Adatbázisunkat 24 óránként frissítjük, ezért a beiratkozást vagy a bármilyen okból történő kártyacserét követően azonnal nem lesz elérhető a szolgáltatás.

Androidos eszközünk most már készen áll a könyvtár e-forrásainak távoli elérésére. A későbbiekben, ha ki szeretnénk kapcsolni a proxyt, nyissuk meg ismét a hálózati beállításokat, majd állítsuk vissza a proxynál az alapértelmezett '**Nincs**' lehetőséget. **A proxybeállítás során felmerülő kérdéseket az [e-helpre](#) várjuk.**

Eredményes böngészést kívánunk!